

# Un ou plusieurs périphériques usb ne sont pas ( plus ) reconnus

Des fois, Windows ne reconnaît plus votre clé usb ou votre appareil photo ou votre GPS...  
Voici comment y remédier.

Nettoyez votre PC avec CCleaner puis redémarrez celui-ci.


Téléchargez USBDeview 32&64 bits FR

[http://www.aide-novices.com/A\\_jla/USBDeview\\_32&64bits\\_FR.zip](http://www.aide-novices.com/A_jla/USBDeview_32&64bits_FR.zip)

Mettez-le sur votre bureau et décompressez l'archive.

Rentrez dans le dossier et selon votre Windows, rentrez dans le sous-dossier 32 ou 64 bits ( si dans le disque dur C : vous voyez Program Files (x86) c'est que votre Windows est en 64bits sinon c'est du 32bits )


Un clic droit sur « USBDeview.exe » et « Exécuter en tant qu'administrateur ».  
Vous obtenez ce genre de chose :



The screenshot shows the USBDeview application window with a menu bar (Fichier, Edition, Voir, Options, Aide) and a toolbar. The main area contains a table of USB devices. The table has columns for: Nom du périphérique, Description, Type de périphérique, Connecté, Doit-être, Désactivé, Hub USB, Lettre du l., Numéro de série, Date de créati..., Date dern. con..., ID fabricant, and ID. The table lists various devices including Samsung Mobile USB Modem, Logitech QuickCam IM/Connect, Logitech Mic (IM/Connect), and several USB Input Devices. The status of each device is indicated by a green checkmark or a grey circle.

Nom du périph...	Description	Type de périphériq...	Connecté	Doit-être ...	Désactivé	Hub USB	Lettre du l...	Numéro de série	Date de créati...	Date dern. con...	ID fabricant	ID ^
⊕	SAMSUNG Mobile USB Modem	Communication	Non	Oui	Non	Non	COM3		16/07/2015 16:...	01/03/2015 09:...	04e8	68
⊕	SAMSUNG Mobile USB Modem	Communication	Non	Oui	Non	Non	COM4		25/03/2015 10:...	25/03/2015 10:...	04e8	68
⊕	MTP	Inconnu	Non	Non	Non	Non			16/07/2015 16:...	16/07/2015 16:...	04e8	68
⊕	MTP	Inconnu	Non	Non	Non	Non			31/05/2015 01:...	31/05/2015 01:...	04e8	68
⊕	0000.001a.0000.0...	Périphérique vidéo USB	Vidéo	Non	Oui	Non	Non		26/07/2015 18:...	24/07/2015 10:...	0603	8e
⊕	0000.001a.0000.0...	Périphérique audio USB	Audio	Non	Oui	Non	Non		26/07/2015 18:...	24/07/2015 10:...	0603	8e
⊕	0000.001a.0000.0...	Remote NDIS based Internet Sharin...	NDIS distant	Non	Oui	Non	Non		22/06/2014 12:...	22/06/2014 12:...	0bb4	0c
⊕	0000.001a.0000.0...	WIKO	Spécifique au fabri...	Non	Non	Non	Non		22/06/2014 12:...	22/06/2014 12:...	0bb4	0c
⊕	0000.001a.0000.0...	USB Mass Storage Device	Stockage de masse	Non	Oui	Non	Non	N:	15/07/2015 01:...	15/07/2015 01:...	0bb4	0c
⊕	0000.001a.0000.0...	Android Composite ADB Interface	Spécifique au fabri...	Non	Non	Non	Non		15/06/2015 14:...	05/09/2014 19:...	0bb4	0c
⊕	0000.001a.0000.0...	Périphérique vidéo USB	Vidéo	Non	Non	Non	Non		21/06/2015 15:...	21/06/2015 15:...	1f3a	1c
⊕	0000.001a.0000.0...	USB Mass Storage Device	Stockage de masse	Non	Oui	Non	Non		12/09/2014 07:...	12/09/2014 07:...	2207	0c
⊕	0000.001a.0000.0...	MIDC410PR	Spécifique au fabri...	Non	Non	Non	Non		12/09/2014 07:...	12/09/2014 07:...	2207	0c
⊕	0000.001d.0000.0...	Canon MG5500 series	Spécifique au fabri...	Non	Oui	Non	Non		16/09/2015 09:...	30/09/2014 19:...	04a9	17
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Printing Support	Imprimante	Non	Oui	Non	Non		16/09/2015 09:...	30/09/2014 19:...	04a9	17
⊕	0000.001d.0000.0...	Logitech QuickCam IM/Connect	Spécifique au fabri...	Oui	Oui	Non	Non		03/09/2014 20:...	21/09/2013 15:...	046d	0f
⊕	0000.001d.0000.0...	Logitech Mic (IM/Connect)	Audio	Oui	Oui	Non	Non		03/09/2014 20:...	21/09/2013 15:...	046d	0f
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Input Device	Périphérique d'inte...	Non	Oui	Non	Non		23/12/2014 08:...	23/12/2014 08:...	1ea7	0c
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Input Device	Périphérique d'inte...	Non	Oui	Non	Non		23/12/2014 08:...	23/12/2014 08:...	1ea7	0c
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Input Device	Périphérique d'inte...	Non	Oui	Non	Non		03/09/2015 12:...	03/09/2015 12:...	258a	1c
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Input Device	Périphérique d'inte...	Non	Oui	Non	Non		03/09/2015 12:...	03/09/2015 12:...	258a	1c
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Input Device	Périphérique d'inte...	Non	Oui	Non	Non		05/06/2015 17:...	05/06/2015 17:...	258a	1c
⊕	0000.001d.0000.0...	USB Input Device	Périphérique d'inte...	Non	Oui	Non	Non		05/06/2015 17:...	05/06/2015 17:...	258a	1c
⊕	0000.001d.0000.0...	Logitech QuickCam IM/Connect	Spécifique au fabri...	Oui	Oui	Non	Non		23/09/2015 20:...	22/08/2013 09:...	046d	0f
⊕	0000.001d.0000.0...	Logitech Mic (IM/Connect)	Audio	Oui	Oui	Non	Non		23/09/2015 20:...	22/08/2013 09:...	046d	0f


Allez sur « Options » et vérifiez que « Afficher les périphériques déconnectés » soit coché.




L'objectif de la manœuvre est de désinstaller tous les périphériques marqués « inconnu ».

Pour cela, tout en maintenant la touche « CTRL » enfoncée, sélectionnez le ou les lignes estampillées « inconnu » dans la colonne « Type de périphérique ».

Un clic droit sur une des lignes sélectionnées puis un clic sur « Désinstaller les périphériques sélectionnés ».



Confirmez la désinstallation



Fermez tout et redémarrez votre PC puis

branchez votre appareil USB allumé et installez les pilotes si c'est nécessaire.